

SOLO-Basic auf dem MZ-700

Die Befehle von SOLO-Basic stimmen weitgehend mit den S-Basic-Befehlen überein. Es meldet sich ganz einfach mit : SOLO BASIC 31534 BYTES

Solo-Basic soll auf dem K-, A- und 700-er Modell laufen. Leider liegt es mir nur in einer Kassettenversion vor. Ob es überhaupt eine andere Version gibt, ist mir nicht bekannt. Es werden die Besonderheiten des SOLO-Basic aufgezählt :

1. LIST <unterbrechen mit Leertaste >
 - a) LIST/V <Listen von Variablen>
 - b) LIST/V\$ <Listen von Strings>
 - c) LIST/H <Listen von Hex.-Werten>
2. LOAD+ <Anhängen einer Datei>
3. LOAD= <Laden von Maschinenprogrammen>
4. GOTO / GOSUB <auch mit berechneten Argumenten>
5. DEL <verwendet - als Trennzeichen>
6. AUTO <wird durch CR in Leerzeile abgeschaltet>
7. RENUM a-b:c:d <Umnummerierung von c bis d ab a mit Schrittweite b>
8. TRON <schaltet trace-Funktion ein>
9. TROFF <schaltet trace-Funktion aus>
10. EXC <vertauscht Variablen>
11. STRING\$(n,"x") <schreibt n-mal das Zeichen "x" in Reihe>
12. HEX\$ <wandelt Dezimalzahlen in Hex.-Zahlen um>
13. DEC <wandelt Hex.-Zahlen in Dezimalzahlen um>
14. UPTR <lokalisiert eine Variable oder Zeichenfolge>
15. FIND"... " <sucht "... " im Programm>
16. CPY4 <druckt Bildschirm in 40 Spalten>
17. CPY8 <druckt Bildschirm in 80 Spalten>
18. CPY6 <erzeugt das für Graphikdruck notwendige Druckformat>
19. COL... <ist ein Farbbefehl mit einem zusätzlichen Buchstaben>
 - a)COLNv,h <Vordergrund, Hintergrund>
 - b)COLD <erzeugt ab Cursorposition die Farbe N>
 - c)COLO <vertauscht Vordergrund- und Hintergrundfarbe>
 - d)COLC <löscht den Bildschirm mit der Farbe N>
 - e)COLH <stellt gesamten Bildschirm auf Farbe N um>
 - f)COLPx,y <stellt Punkt x,y in der Farbe N dar>
 - g)COLWa,b <zeichnet Rechteck mit Breite a und Höhe b in Farbe N>
 - h)COLA <ändert alle Zeichen ab Cursor in anderen Zeichensatz>
20. USR(21500) <ersetzt cls
21. POKE 16552,n <Wiederholungsrate der Tasten - 3 ist eingestellt>